

## 3Hmis 加密锁

### 加密锁的作用

3Hmis 加密锁 (USBKey) 的功能主要有 2 个, 即使用加密锁绑定你的账号和使用加密锁存放你的数字证书。

使用加密锁后, 你应妥善安全保管你的加密锁, 因为, 他是你的身份验证工具。

### 使用加密锁绑定你的账号:


通过加密锁绑定账号, 你就必须使用加密锁才能登录 3Hmis 系统, 加密锁将会成为你登录系统的物理凭据。绑定加密锁后, 你将不再需要担心你的密码被盗用。

### 使用加密锁存放你的数字证书:

如果你登录的 3Hmis 网站采用了 SSL 技术加密, 而且, 系统管理员为你提供了一个专用的数字证书, 你可以通过 3Hmis 桌面工具里面的证书管理工具把你个人专用的数字证书存放到加密锁里面, 以供系统验证。

### 加密锁驱动及应用程序的安装

安装 3Hmis 桌面工具系列时, 将自动安装 3Hmis 加密锁驱动与应用程序, 3Hmis 还提供了一个独立的“加密锁检查程序”, 供你下载和安装:



### 帐号绑定加密锁

开打 3Hmisweb 系统登录页面:



将 3Hmis 加密锁插入客户机的 USB 口，点击”3Hmis 加密锁登录”，即进入 3Hmis 加密锁安全登录页面：



点击“账号绑定加密锁”，即进入加密锁绑定页面：



输入用户名、用户密码、加密锁 pin 码、验证码，然后点击“绑定加密锁”按钮，绑定操作即告完成，从此以后，你就要采用 3Hmis 加密锁来进行 3Hmis 系统的登录了。

## 修改加密锁 pin 码

进入登录页面：



点击“修改加密锁 pin 码”，即进入 PIN 码修改页面：



按照提示输入加密锁原 pin 码，新的 pin 码，重复输入新的 pin 码确认，然后，点击“修改 pin 码”按钮，修改即告完成。

## 取消加密锁的绑定

在取消绑定之前，你应使用加密锁登录 3Hmis 系统，然后，点击个人页面中的“密码”按钮：



采用密码登录方式时，该按钮的作用是用于修改登录密码，但在加密锁登录方式，该按钮则用于解除加密锁的绑定，重新回到密码登录状态。




输入加密锁的 PIN 码，新的用户密码，重复输入新的用户密码确认，然后，点击“解除绑定”按钮，你就可以使用新设定的密码进行登录了。

## 把数字证书导入加密锁

先按照以下步骤打开 3Hmis 的证书管理工具

开始  
>程序  
>3Hmis 桌面工具系列  
>3Hmis 证书管理工具

如果第一次使用该工具，可能需要先加载加密锁的驱动程序，成功加载后，加密锁驱动程序会随系统启动的时候启动，无需再次加载：



点击证书管理工具的“导入”按钮，选择你的证书文件（必须为 PFX 文件，证书导出成为文件的时候，勾选导出私钥，则可以自动导出成为 PFX 文件），输入密码，按确定即可导入指定证书：

